

# Checklista för övergång till SHL TalentCentral

---

## 1 Förbered dig för övergången till TalentCentral™ från SHL: 2 viktiga steg

- Registrera dig för ett av våra demo-webinars för att få en genomgång av systemet. Datum och tider får du genom att meddela intresse till oss på <https://tctraining.shl.com/>
- Kontrollera att din webbläsare motsvarar kraven för TalentCentral och att IP-intervaller och domäner för TalentCentral är rensade (se tekniska specifikationer på nästa sida)

## 2 Då dina aktiva användare går över till ditt TalentCentral™ rekommenderar vi också att du ...

- Går igenom de registrerade användarna i ditt nuvarande system och avaktiverar användare som inte längre behöver ha tillgång till plattformen
- Kontrollerar var din nuvarande plattform omnämns internt inom din organisation och ändrar dessa referenser till den nya TalentCentral-webbplatsen:  
<https://talentcentral.eu.shl.com/admin/login>

## 3 Efter att du flyttat över till TalentCentral™: 4 tips för att komma igång

- Skapa ett bokmärke med den nya inloggningssidan för TalentCentral:  
<https://talentcentral.eu.shl.com/admin/login>
- Utnyttja tillfällena till utbildning, så som webinars och e-kurser
- Besök **supportsidan för TalentCentral** där du hittar vanliga frågor och svar samt övrig information om hur du använder TalentCentral
- Begär ytterligare hjälp om det behövs från vår kundtjänst på [support.shl.com](https://support.shl.com)

# Checklista för övergång till SHL TalentCentral

---

## 4 Tekniska specifikationer

### Följande webbläsare stöds:

- Microsoft Internet Explorer 8.0 till 11.0
- Mozilla Firefox upp till 32.0
- Apple Safari upp till 7.0
- Google Chrome upp till 37.0

### Följande operativsystem stöds:

- Apple Mac O/S 10.x (upp till Mac OS X v10.8 - Mountain Lion)
- Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, NT4.0, Millennium Edition, 98, 95

### Viktiga konfigurationer:

- Adobe Flash Player krävs för vissa bedömningar.
- Din webbläsares popup-blockerare måste vara avaktiverad.
- Cookies måste vara aktiverade.

### IP-intervaller och domäner:

- 69.171.27.0/24
- 192.184.115.0/24
- 89.187.118.0/24
- 89.187.99.0/25
- 37.46.6.32/27
- 27.111.250.128/25
- 218.97.7.32/27
- 67.231.148.140
- 67.231.156.139